

## Содержание

<b>Настройка системных уведомлений</b> .....	4
<b>Настройка внешнего вида сообщения</b> .....	5
<b>Если в клиенте Outlook не открываются картинки в письме</b> .....	6



# Настройка SMTP-сервера

Настройка SMTP-сервера необходима для отправки сообщений из системы. В частности, [оповещения пользователям о событиях в системе](#).

- Для отправки писем можно использовать любой электронный адрес.
- Advanta позволяет настроить шаблон письма: имя отправителя, логотип, дополнительный текст, изменить расположение тегов и форматирование текста письма.

Чтобы перейти в интерфейс настроек SMTP-сервера в Advanta, зайдите в Администрирование → Общие настройки → Общие настройки → Настройки SMTP-сервера.

После перехода по ссылке откроется страница с настройками SMTP-сервера и шаблона сообщений (Рисунок 1). Нажмите «Изменить», чтобы зайти в настройки.

На этой странице Вы можете:

- изменить адрес SMTP-сервера для отправки системой сообщений;
- указать параметры авторизации на нем;
- отредактировать внешний вид сообщения, приходящего на почту.

### Настройки SMTP сервера

[Изменить](#)

Адрес SMTP сервера	smtp.mail.ru
Порт (необязательно)	
Использовать SSL	Нет
Е-mail отправителя	advanta@advanta.ru
Имя отправителя	Аванта
Дополнительный текст	
Встраивать изображения в тело сообщения	Нет

Логотип в рассылке авторизации

Логотип	Адрес
	http://advanta-group.ru/

Шаблон уведомления по почте

Формати... Шрифт Размер B I U ~~S~~ x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> A ab

Источник

[[datainput]]

[[sign]]

[[advantacopyright]]  
Система управления проектами и бизнесом «Аванта»  
[www.advanta-group.ru](http://www.advanta-group.ru)

Всё об управлении проектами в Аванте на [Facebook](#) и [LinkedIn](#)

Данное уведомление было отправлено на [[email]].  
Если Вы больше не хотите получать уведомление о событиях, [[unsubscribe]]

Авторизация на SMTP сервере

Имя пользователя

[Проверить](#)

Рисунок 1 - Настройки SMTP сервера

## Настройка системных уведомлений

1. В поле «**Адрес SMTP-сервера**» укажите адрес почтового сервера, через который система будет отправлять уведомления, например – smtp.mail.ru.

Почтовый сервер должен принимать анонимные подключения для отправки сообщений.

Если Вы пользуетесь корпоративными почтовыми сервисами Google, Yandex или другими, для настройки воспользуйтесь инструкциями сервисов.  
Google: [Как разрешить ненадежным приложениям доступ к аккаунту](#); обязательно укажите логин и пароль при активации чек-бокса регистрации на smtp сервере

Google.

2. В поле «**Порт**» можно указать порт для подключения к SMTP-серверу – если порт отличается от 25-го.
3. Включите «**Использовать SSL**» при необходимости.

При необходимости использования SSL нужно, чтобы используемый почтовый сервер поддерживал STARTTLS. При использовании внешних почтовых сервисов для отправки почты из системы (gmail, mail и т.п.) в настройках Адванты нужно указывать 587-порт, так как реализация поддержки STARTTLS на большинстве внешних почтовых сервисов использует именно этот порт.

4. В поле «**E-mail отправителя**» укажите электронный адрес почтового ящика (существующего), с которого будет производиться отправка уведомлений и запросов из системы.
5. Опция «**Встраивать изображения в тело сообщения**» позволяет встроить изображение в тело сообщения, отправляемого по электронной почте.

При выключенной опции (значение по умолчанию) изображения для верстки письма берутся с сервера с системой «Адванта».

Если сервер не доступен из внешней сети и пользователь получает письмо, находясь вне локальной сети, то изображений в письме не будет.

Включенная опция позволяет встраивать изображения в тело письма в кодировке base64. Так при просмотре письма нет обращения к серверу с системой «Адванта».

Внешний вид письма с включенной или выключенной опцией не отличается. Некоторые почтовые клиенты могут воспринимать встроенные в тело письма изображения как файлы-вложения. В этом случае количество вложений в письме соответствует количеству изображений.

6. Если на SMTP-сервере обязательно нужна авторизация, то нужно включить опцию \*«Авторизация на SMTP сервере»\* и указать логин и пароль для подключения.

## Настройка внешнего вида сообщения

1. В поле «**Имя отправителя**» укажите имя, от которого будет производиться отправка уведомлений.
2. В поле «**Дополнительный текст**» введите текст, который будет появляться в теге sign. По умолчанию поле не заполнено.

3. В поле «**Логотип в рассылке авторизации**» измените (при необходимости) логотип, который будет отображаться в верхней части сообщения, ссылку, по которой будет производиться перенаправление при нажатии по логотипу. Размер логотипа, используемого по умолчанию – \*620x32px\*.
4. Вы можете изменить расположение тегов в тексте сообщения – это приведет к изменению вида самого сообщения. +Рекомендуется использовать расположение тегов, которое используется по умолчанию.+

Теги, используемые в тексте сообщения:

- logo – отображает логотип (п. 2);
- foto – отображает фото пользователя, являющегося автором запроса или действия в уведомлении.
- sign – дополнительный текст (п. 1);
- message – текст сообщения (запрос, уведомление, назначение и т.п.);
- email – адрес электронного ящика, на который отправлено сообщение;
- unsubscribe – ссылка на страницу параметров пользователя, получившего сообщение, в Адванте (чтобы отписаться от сообщений на электронную почту выберите соответствующие настройки в портлете «Мои предпочтения»).

После указания настроек нажмите кнопку «Сохранить». После сохранения настроек системы нажмите кнопку «Проверить» (Рисунок 1) – система отправит тестовое сообщение, если отправка будет успешной, то Вы увидите соответствующее сообщение в портлете настроек, в противном случае отобразится ошибка, что означает неправильность указания адреса SMTP-сервера.

## Если в клиенте Outlook не открываются картинки в письме

Для версий 2010, 2013, 2016: Файл → Параметры → Центр управления безопасностью → Параметры центра управления безопасностью → Снимите флажок «Не загружать автоматически рисунки в письмах HTML и элементах RSS».

Для 2007: Сервис → Центр управления безопасностью → вкладка Автоматическая загрузка → Снимите флажок «Не загружать автоматически рисунки в письмах HTML и элементах RSS».

[Ссылка на полную инструкцию от Microsoft.](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/interface/smtp?rev=1581589992>

Last update: **13.02.2020 10:33**

