

Содержание

Разрешение использования FTP	3
Настройка авторизации пользователей	3

Настройка доступа к FTP

Вместо документов можно сохранять в системе [ссылки на документы со внешнего FTP-сервера](#).

Разрешение использования FTP

Для настройки FTP-сервера:

1. «Администрирование» → «Общие настройки» → «Настройки доступа к FTP»;
2. клик на «**Изменить**»;
3. поставить чек-бокс «**Разрешить использование FTP**»;
4. укажите адрес FTP-сервера (Рисунок 1) и нажмите «Сохранить».

Система работает с FTP серверами по FTP протоколу. В качестве адреса должен указываться IP-адрес, или DNS-имя сервера, на котором поднят FTP сервер. Например, <ftp.utk.ru> (префикс «ftp://» писать **не нужно**).




Рисунок 1 – Настройка доступа к FTP-серверу

Настройка авторизации пользователей

По умолчанию доступ настроен только для FTP-серверов, принимающих гостевые (анонимные) подключения.

Чтобы пользователи могли использовать FTP-сервер требующий авторизации:

1. на странице настройки доступа к FTP-серверу, в портлете «Учетные записи FTP»¹⁾ → «**Создать**»;
2. введите логин для авторизации на FTP-сервере (Рисунок 2);




Рисунок 2 – Настройки учетной записи для доступа к FTP-серверу

- 3. вкл чек-бокс «Изменить пароль» → введите и подтвердите пароль для этой учётной записи;
- 4. сохраните изменения;
- 5. укажите список пользователей системы, которые смогут воспользоваться этой учетной записью для доступа к FTP-серверу:
 - 1. в портлете «Учетная запись для доступа к FTP серверу» нажмите кнопку «Изменить состав»;
 - 2. галочками выберите пользователей или группы пользователей → «Добавить» → «Сохранить изменения».




Рисунок 3 – Добавление пользователей системы в список пользователей учетной записи FTP-сервера

В результате, все пользователи системы, которые были добавлены в список участников, смогут использовать указанный FTP-сервер (Рисунок 1).

Можно использовать несколько учетных записей для доступа к FTP-серверу.

1) доступен после сохранения адреса FTP-сервера

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/interface/ftp>

Last update: **12.07.2021 16:23**

