## Содержание

Разрешение использования FTP	3	3
Настройка авторизации пользователей	3	3

Last update: 04.06.2019 13:31	product:settings:interface:ftp http	os://wiki.a2nta.ru/doku.php/prod	uct/settings/interface/ftp?rev=1	55965510

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 05:06

28.11.2025 05:06 3/5 Настройка доступа к FTP

# Настройка доступа к FTP

Вместо документов можно сохранять в системе ссылки на документы со внешнего FTP-сервера.

### Разрешение использования FTP

Для настройки FTP-сервера:

- 1. «Администрирование» → «Общие настройки» → «Общие настройки» → «Настройки доступа к FTP»;
- 2. клик на «Изменить»;
- 3. поставить чек-бокс «Разрешить использование FTP»;
- 4. укажите адрес FTP-сервера (Рисунок 1) и нажмите «Сохранить».

Система работает с FTP серверами по FTP протоколу. В качестве адреса должен указываться IP-адрес, или DNS-имя сервера, на котором поднят FTP сервер. Например, ftp.utk.ru (префикс «ftp://» писать не нужно).



**Рисунок 1** - Настройка доступа к FTP-серверу

#### Настройка авторизации пользователей

По умолчанию доступ настроен только для FTP-серверов, принимающих гостевые (анонимные) подключения.


Чтобы пользователи могли использовать FTP-сервер требующий авторизации:

- 1. на странице настройки доступа к FTP-серверу, в портлете «Учетные записи FTP» $^{1)} \rightarrow$  «Создать»;
- 2. введите логин для авторизации на FTP-сервере (Рисунок 2);

/четная запись для	я доступа к FTP серверу
Сохранить Перейти к на	астройкам FTP
Логин	login
Изменить пароль	
Пароль	
Подтверждения пароля	

#### Рисунок 2 - Настройки учетной записи для доступа к FTP-серверу

- 3. вкл чек-бокс «Изменить пароль» → введите и подтвердите пароль для этой учётной записи;
- 4. сохраните изменения;
- 5. укажите список пользователей системы, которые смогут воспользоваться этой учетной записью для доступа к FTP-серверу:
  - 1. в портлете «Учетная запись для доступа к FTP серверу» нажмите кнопку «Изменить состав»;
  - 2. галочками выберите пользователей или группы пользователей → «Добавить» → «Сохранить изменения».



**Рисунок 3** - Добавление пользователей системы в список пользователей учетной записи FTP-сервера

В результате, все пользователи системы, которые были добавлены в список участников, смогут использовать указанный FTP-сервер (Рисунок 1).

Можно использовать несколько учетных записей для доступа к FTP-серверу.

доступен после сохранения адреса FTP-сервера

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 05:06

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/interface/ftp?rev=1559655104

Last update: **04.06.2019 13:31** 

