### Содержание

Как назначить созданную вручную роль безопасности пользователю	 3
Важно!	3

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 03:04

# Назначение роли безопасности пользователю в объекте

Вы можете назначить отдельным пользователям / группам пользователей права на отдельные разделы дерева проектов.

Есть стандартные "проектные" роли, которые доступны через интерфейс как пользователям, так и администраторам системы:

- руководитель;
- исполнитель;
- участник.

См. подробно о том, как:

- делегировать права исполнителю или руководителю.
- пригласить участника в объект.

Но администратору системы доступна возможность также добавлять в объект пользователей с нестандартными проектными ролями.



## Как назначить созданную вручную роль безопасности пользователю

#### Важно!

Не добавляйте пользователей в роли Руководителя, Исполнителя или Участника через интерфейс списка Ролей проекта.

Сделайте это с использованием стандартных операций делегирования и приглашения,

доступных на карточке объекта.

Пользователи, добавленные в эти роли через интерфейс списка Ролей проекта, получат необходимые права, **НО** 

- 1. их не будет видно в карточке проекта на странице «Участники»;
- 2. они не получат:
  - запросы на принятие полномочий проектной роли;
  - запросы-приглашения к участию в проекте;
  - уведомлений в ленту на рабочем столе по событиям, на которые у этих ролей настроены автоподписки.

Если пользователь, например, был добавлен участником одновременно и в карточке проекта, и в интерфейсе Ролей проекта, то при удалении участника с карточки проекта, из проектной роли он **удален не будет.** 

Чтобы назначить роль из настройки объекта:

- 1. зайдите в проект, доступ к которому хотите предоставить;
- меню три точки → «Права доступа» (Рисунок 1);
  Раздел доступен только администратору системы.





Рисунок 1 - Кнопка-ссылка «права доступа»

3. откроется страница со списком доступных ролей безопасности для проектов (Рисунок 2), в портлете «Роли безопасности проекта» клик на нужную роль из списка;

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 03:04



### Рисунок 2 - Список доступных ролей безопасности

4. в портлете «Пользователи» и/или «Группы» выберите нужных пользователей/группы пользователей, чтобы добавить к этой роли (Рисунок 3).




Рисунок 3 - Страница роли проекта в объекте

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/access/object\_roles?rev=1565874084

Last update: **15.08.2019 13:01** 

