

## Содержание

<b>Передаваемые параметры</b> .....	3
<b>Возвращаемые параметры</b> .....	3



# Авторизация пользователя с правами Администратора системы от имени другого пользователя

Метод: **AuthenticateByUser**

## Передаваемые параметры

Параметр	Описание
PersonId*	Идентификатор (GUID) пользователя Системы, от имени которого нужно авторизоваться
login	логин Администратора системы
password	пароль Администратора Системы

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AuthenticateByUser xmlns="http://streamline/">
      <login>string</login>
      <password>string</password>
      <personId>guid</personId>
    </AuthenticateByUser>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Описание
ASPNETSessionId	Идентификатор (GUID) сессии пользователя Системы.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <AuthenticateByUserResponse xmlns="http://streamline/">
      <AuthenticateByUserResult>
        <ASPNETSessionId>string</ASPNETSessionId>
        <ErrorMessage>string</ErrorMessage>
      </AuthenticateByUserResult>
    </AuthenticateByUserResponse>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/list/authenticatebyuser?rev=1639658956>

Last update: **16.12.2021 12:49**

