

Содержание

Администратору системы	3
Что такое производственный календарь	3
Календарь по умолчанию и выбранный вручную	3
Выбор производственного календаря вручную для объекта	3
Логика работы	4

Выбор производственного календаря

Администратору системы

Как настроить производственный календарь в системе.

Что такое производственный календарь

Производственный календарь – это те временные рамки по рабочим дням и количеству рабочих часов в них, в которые вписываются проекты и задачи в системе.

В системе всегда есть **один** производственный календарь по умолчанию.

Стандартный производственный календарь полностью должен отражать все рабочие, выходные, праздничные дни и график работы в эти дни.

Всё планирование, все даты между задачами отталкиваются от выбранного в них производственного календаря.

Календарь по умолчанию и выбранный вручную

Можно создать неограниченное количество производственных календарей и назначать:

- только ОДИН – календарём по умолчанию для всей системы;
- для отдельных типов объектов календарём по умолчанию;¹⁾²⁾

Используется для таких объектов как, например, совещание, которое может выходить за временные рамки стандартного рабочего дня.

- для конкретного проекта, задачи в [дереве проектов](#).

Выбор производственного календаря вручную для объекта

Выбрать производственный календарь для проекта или задачи можно:

- из карточки этого объекта: меню три точки → «Выбрать календарь» → выбрать нужный

календарь из списка;

- **из Ганта**: правой клавишей мыши на объект → «Выбрать календарь» → выбрать нужный календарь из списка.

Логика работы

При выборе производственного календаря вручную для конкретного объекта в дереве проектов:

- изменения применяются только к этому объекту, автоматически пересчитываются **даты** всех **зависимых** объектов;
- на уже созданные дочерние объекты смена календаря НЕ распространяется;
- на все **новые дочерние объекты**, настройка выбранного календаря **наследуется**:
 - исключение – если вы создаёте новый дочерний объект, в типе которого указан другой календарь по умолчанию.

1)

Доступно только для задач.

2)

Может настроить только администратор системы.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/calendar/production_calendar?rev=1568015897

Last update: **09.09.2019 07:58**

