

# Содержание

*Расписание обновления виджетов на карточке проекта* ..... 4



# Настройка виджетов на карточке объекта

Как настроить [виджет на карточке объекта](#).

1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный тип объекта.
2. В портлете «Ключевые показатели» → «Добавить».

## Ключевые показатели

<a href="#">Добавить</a>		
		Название
<a href="#">Удалить</a>	↓	Бюджет проекта
<a href="#">Удалить</a>	↑	Трудозатраты

### Рисунок 2 – Параметры объекта

3. В открывшемся окне (Рисунок 3):
  1. укажите название;
  2. заполните раздел настроек «Первый показатель OLAP-кубов»:
    - выберите [OLAP-куб](#);
    - выберите показатель куба, значение которого будет отображаться в виджете;
    - выберите период, за который будет агрегироваться и отображаться значение первого показателя;  
*Значение по умолчанию – «Общий итог».*
    - укажите название показателя;  
*Указанное название будет отображаться в «шапке» виджета.*
    - укажите постфикс для первого показателя – подпись после числового значения.  
*Например, «шт.», «кг.», «км.» и т.д.*
  3. Заполните раздел настроек «Второй показатель OLAP-кубов».
 

Настройки заполняются аналогично шагам для первого показателя.

Название показателя будет отображаться в строке напротив числового значения второго показателя.
4. При желании включите отображение прогресс-баров.

[Сохранить](#)
[отмена](#)

Название	Бюджет проекта		
Первый показатель OLAP-кубов	OLAP-куб: Поступления проектов и продаж	Показатель: План оплата приход	Период: Общий итог
Второй показатель OLAP-кубов	OLAP-куб: Поступления проектов и продаж	Показатель: Факт оплата приход	Период: Общий итог
Первый прогресс-бар	Название: Бюджет проекта	Постфикс: руб.	
Второй прогресс-бар	Название: Оплачено	Постфикс: руб.	

### Рисунок 3 – Страница создания и настройки ключевого показателя

Если вы хотите вывести показатель – индикатор, достаточно настройки одного показателя OLAP-куба.

## Расписание обновления виджетов на карточке проекта

Чтобы виджеты не замедляли открытие карточки проекта, задайте для них расписание обновления.

Перейдите «Администрирование» → «Общие настройки». После выберите режим обновления (Рисунок 4):

- онлайн;
- один раз в сутки. Для этого необходимо указать определённое время обновления;
- по таймеру. Для этого необходимо указать, через какой промежуток времени (в днях или часах) будет происходить обновление.

Рисунок 4 – Выбор режима обновления

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/settings\\_widgets?rev=1562936010](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/settings_widgets?rev=1562936010)

Last update: 12.07.2019 12:53

