

## Содержание

<b>Разрешение использования FTP .....</b>	<b>3</b>
<b>Настройка авторизации пользователей .....</b>	<b>3</b>



# Настройка доступа к FTP


Вместо документов можно сохранять в системе [ссылки на документы со внешнего FTP-сервера](#).

## Разрешение использования FTP

Для настройки FTP-сервера:

1. «Администрирование» → «Общие настройки» → «Настройки доступа к FTP»;
2. клик на «**Изменить**»;
3. поставить чек-бокс «**Разрешить использование FTP**»;
4. укажите адрес FTP-сервера (Рисунок 1) и нажмите «Сохранить».

Система работает с FTP серверами по FTP протоколу. В качестве адреса должен указываться IP-адрес, или DNS-имя сервера, на котором поднят FTP сервер. Например, [ftp.utk.ru](ftp://ftp.utk.ru) (префикс «ftp://» писать **не нужно**).



**Рисунок 1** – Настройка доступа к FTP-серверу

## Настройка авторизации пользователей

По умолчанию доступ настроен только для FTP-серверов, принимающих гостевые (анонимные) подключения.

Чтобы пользователи могли использовать FTP-сервер требующий авторизации:

1. на странице настройки доступа к FTP-серверу, вportletе «Учетные записи FTP»<sup>1)</sup> → «**Создать**»;
2. введите логин для авторизации на FTP-сервере (Рисунок 2);

Учетная запись для доступа к FTP серверу

Логин	login
<input checked="" type="checkbox"/> Изменить пароль	
Пароль	.....
Подтверждения пароля	.....

**Рисунок 2** – Настройки учетной записи для доступа к FTP-серверу

3. вкл чек-бокс «Изменить пароль» → введите и подтвердите пароль для этой учётной записи;
4. сохраните изменения;
5. укажите список пользователей системы, которые смогут воспользоваться этой учетной записью для доступа к FTP-серверу:
  1. в портале «Учетная запись для доступа к FTP серверу» нажмите кнопку «Изменить состав»;
  2. галочками выберите пользователей или группы пользователей → «Добавить» → «Сохранить изменения».

Логин	login
-------	-------

Список пользователей		Список участников	
<input checked="" type="radio"/> Пользователи	<input type="radio"/> Группы	<input type="button" value="Добавить &gt;&gt;"/>	<input type="button" value="&lt;&lt; Удалить"/>
<input type="button" value="Добавить"/>	Пользователь	Удалить	Пользователь
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	<input type="checkbox"/>	Иванова Анна
<input checked="" type="checkbox"/>	Жуков Андрей	<input type="checkbox"/>	Ковалева Светлана
<input type="checkbox"/>	Система Адванта		

**Рисунок 3** – Добавление пользователей системы в список пользователей учетной записи FTP-сервера

В результате, все пользователи системы, которые были добавлены в список участников, смогут использовать указанный FTP-сервер (Рисунок 1).

Можно использовать несколько учетных записей для доступа к FTP-серверу.

1)

доступен после сохранения адреса FTP-сервера

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**



Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/interface/ftp>

Last update: **12.07.2021 16:23**