

Содержание

Активировать для новых учетных записей режим запрета авторизации под локальными логином и паролем 4

Отображать форму окна входа для локальных учетных записей 4

Настройки авторизации

Начиная с версии системы 3.29 в панели Администрирования в «Общих настройках» появилась возможность настройки авторизации.




Настройки

Настройки таймера	Настройки параметров системного таймера, по которому рассылаются напоминания и автоматические запросы по справочникам.
Информация о лицензии	Просмотр информации о лицензии
Настройки доступа к FTP	Настройки доступа к FTP серверу для его использования при хранении файлов
Настройка SMTP сервера	Настройка SMTP сервера для рассылки уведомлений системы
Настройка получения почты	Настройка получения почты по протоколу POP3/IMAP
Настройки панели и логотипа	Установка логотипа, надписи
Сервис сбора статистики	Настройка и выгрузка статистики активности пользователей
Система сбора информации об ошибках	Настройка системы и выгрузка данных об ошибках
Настройка географической карты	Подключение и настройки карты
Управление пользовательскими соглашениями	Активация и редактирование соглашения
Настройки Active Directory	Настройки связи с Active Directory (с использованием службы ADFS)
Настройки интеграции календаря	Настройки интеграции событий системы с онлайн сервисами
Поисковый индекс	<input type="button" value="Построить поисковый индекс"/>
Сторонние скрипты	Добавление скриптов популярных сервисов по их ID
Авторизация	Настройка авторизации
Удаление файлов	Настройка удаления файлов пользователями

При переходе в настройку «Авторизация» открывается новое окно с возможностями настройки. Чтобы изменить настройки, необходимо нажать соответствующую кнопку.

Настройка авторизации




Изменить	
Активировать для новых учётных записей режим запрета авторизации под локальным логином и паролем	Нет
Отображать форму окна входа для локальных учётных записей	Нет

Активировать для новых учетных записей режим запрета авторизации под локальными логином и паролем


Опция «Активировать для новых учетных записей режим запрета авторизации под локальными логином и паролем» включает или отключает по умолчанию для всех новых учетных записей режим авторизации под локальными логином и паролем.

Настройка авторизации



Сохранить	Отмена
Активировать для новых учётных записей режим запрета авторизации под локальным логином и паролем	<input checked="" type="checkbox"/>
Отображать форму окна входа для локальных учётных записей	<input type="checkbox"/>

Значение этой настройки копируется в соответствующий параметр новой учетной записи пользователя по умолчанию, портлет «Мои настройки», параметр «Запрещать авторизацию пользователя под локальной учетной записью».



Мои настройки	сохранить	отменить
Статус	Активирован	
Администратор	<input checked="" type="checkbox"/>	
Разрешить вход в систему	<input checked="" type="checkbox"/>	
Дата окончания действия учетной записи	<input type="checkbox"/>	
Разрешить вход по токenu	<input type="checkbox"/>	
Запрещать авторизацию пользователя под локальной учетной записью	<input checked="" type="checkbox"/>	

Отображать форму окна входа для локальных учетных записей

При активации опции «Отображать форму окна входа для локальных учетных записей» на окне авторизации отображаются поля: «Имя пользователя»; «Пароль»; чекбокс «Запомнить меня»; функция «Забыли пароль».

При деактивации данной опции, перечисленные поля должны быть скрыты.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/authorization?rev=1726732734>

Last update: **19.09.2024 07:58**

