# Содержание

Интегратор с MS Project	3
Для версии 3.29 и выше	3
Для версии 3.24 и выше	3
Для версии 3.09 и выше	
Для версии 3.04 3.07	
Архивные версии интегратора	
Установка	
Настройка MS Project 2010	6
Сервис для обеспечения работы таймера	
Установка	
Интервал срабатывания таймера	
Проверка работоспособности таймера	

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 03.12.2025 10:40

03.12.2025 10:40 3/7 Дистрибутивы

# Дистрибутивы

# Интегратор с MS Project

Надстройка позволяет импортировать и экспортировать данные из ADVANTA в локальный MS Project.

Для импорта в Advanta файла MS Project с большим количеством строк (от 1000) необходимо не менее 20 Гб свободной ОЗУ на SQL сервере. Чем количество строк будет больше - тем больший пул свободной ОЗУ может потребоваться для выполнения операции импорта.

## Для версии 3.29 и выше

(в разработке)

Версия MS Project	Ссылка на скачивание
MS Project 2010*/2013/2016 (x86/32-битный)	
MS Project 2010*/2013/2016 (x64/64-битный)	

Данная версия надстройки будет работать на сборке 3.29.5268.28401 и выше.

Проверьте, что по адресу [домен системы]/components/services/msProjectExchange.asmx в списке доступных методов API присутствует LoginWithASPNETSessionId

## Для версии 3.24 и выше

Версия MS Project	Ссылка на скачивание	
MS Project 2010*/2013/2016 (x86/32- битный)	Скачать интегратор для MS Project (x86). Для версий Системы 3.24+	
MS Project 2010*/2013/2016 (x64/64- битный)	Скачать интегратор для MS Project (x64). Для версий Системы 3.24+	

Данная версия будет работать на сборке 3.24.4577.26268 и выше.

Last update: 15.07.2024 09:38

# Для версии 3.09 и выше

Версия MS Project	Ссылка на скачивание
MS Project 2010*/2013/2016 (x86/32-	Скачать интегратор для MS Project 2013,2016 (x86).
битный)	Для версий системы 3.09+
MS Project 2010*/2013/2016 (x64/64-	Скачать интегратор для MS Project 2013,2016 (x64).
битный)	Для версий системы 3.09+

Интегратор для MS Project 2010 может работать нестабильно.

# Для версии 3.04 -- 3.07

Версия MS Project	Ссылка на скачивание
	Скачать интегратор для MS Project 2013,2016 (x86). Для версий системы 3.04 3.07
	Скачать интегратор для MS Project 2013,2016 (x64). Для версий системы 3.04 3.07

**Битность (разрядность) модуля интеграции привязана к битности ПО МЅ Project, а не к операционной системе**. Например, в большинстве случаев у пользователей установлена Windows x64 (64-битная), а МЅ Project x86 (32-битный), поэтому нужно устанавливать x86/32-битный модуль интеграции. Модуль интеграции совместим только с МЅ Project 2010/2013/2016. Версии 2003 и 2007 не поддерживаются.

Интегратор не работает через прокси-соединение.

При попытке скачать дистрибутив, в некоторых браузерах может появится сообщение о том, что скачиваемые файлы, возможно, имеют вредоносное содержимое. Можете не обращать на это внимание. Причина в особенностях приложения, и файлы никакой угрозы не представляют. Проверить файлы вы можете с помощью любых антивирусных средств.

Для корректной работы модуля интеграции также нужно настроить работу систему через https: протокол, либо, если используется http: протокол - понизить уровень безопасности:

1. Перевод системы на использование протокола https://.

Для этого нужно на веб-сервере перейти в конфигурационный файл client.config
(путь: C:\inetpub\wwwroot\streamline), изменить в строке <add key=«WebPath»
value=«http:<aдpec системы>/streamline» /> адрес системы на https:<aдpec
системы>/streamline и сохранить изменения. Если в файле client.config, в
указанном пути изначально не было указано имя приложения (например в
указанной строке стоит такое значение «http:<aдpec системы>»), то указывать его

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 03.12.2025 10:40

в измененном значении также не нужно (оставить https:<адрес системы>). Далее открыть Диспетчер служб IIS, создать само-заверенный сертификат, но лучше верифицированный, после выбрать сайт с системой, в меню справа добавить в привязках тип https, в поле hostname прописать адрес системы (<адрес системы>) с добавлением сертификата и сохранить. Далее необходимо из привязок IIS (bindings) убрать обращение по протоколу http и работать с системой только по протоколу https.

После этого нужно будет перезапустить пул с приложением и проверить решение.

2. Обходное решение - понизить уровень безопасности. Для этого в конфигурационном файле httpCookies.config, который находится в корне папки с приложением системы на сервере (путь по умолчанию C:\inetpub\wwwroot\streamline), нужно в теге <a href="httpCookies requireSSL=«true»/">httpCookies requireSSL=«true»/</a> изменить значение на «false», сохранить изменения в файле и перезапустить приложение системы (пул с приложением, или весь IIS целиком).

### Архивные версии интегратора

Версия ADVANTA	Версия MS Project	Ссылка на скачивание
для версий 2.3.5.9 -	MS Project 2010/2013 (х86/32-битный)	msprojectaddin2359x86.zip
3.03.xxxx:	MS Project 2010/2013 (х64/64-битный)	msprojectaddin2359x64.zip
	MS Project 2003 (x86/32-битный)	1822_msp2003_x86.zip
для версий 1.8.2.2 -	MS Project 2003 (x64/64-битный)	1822_msp2003_x64.zip
2.1.1.3:	MS Project 2007/2010 (х86/32-битный)	1822_msp2007_x86.zip
	MS Project 2007/2010 (х64/64-битный)	1822_msp2007_x64.zip
	MS Project 2003 (x86/32-битный)	1790_msp2003_x86.zip
для версий 1.7.9.0 -	MS Project 2003 (x64/64-битный)	1790_msp2003_x64.zip
1.8.2.0:	MS Project 2007/2010 (х86/32-битный)	1790_msp2007_x86.zip
	MS Project 2007/2010 (х64/64-битный)	1790_msp2007_x64.zip
до версии 1.7.8.7	MS Project 2003 (x86/32-битный)	1701_msp2003_x86.zip
включительно:	MS Project 2007/2010 (х86/32-битный)	1701_msp2007_x86.zip

Для корректной работы интегратора с MS Project 2003, необходимо перед установкой интегратора установить пакет обновлений КВ908002. Данный пакет обновлений Вы можете найти в архиве с дистрибутивами интегратора для версий MS Project 2003.

Интегратор для старых версий Адванты (до 1.7.8.7 включительно) поддерживает работу только с 32-х битными (х86) версиями MS Project.

# **Установка**

1. Установить библиотеку .NET Framework 4.7.2.

2. Установить интегратор – пакет MSProjectAddin или MSProjectAddin64 (для 64-х битных версий MS Project).

Важно – при установке Вам будет предложено установить модуль интеграции «для всех» или «только для меня» (текущего пользователя) – если будет выбран второй вариант, то модуль интеграции будет доступен только тому пользователю, который устанавливал модуль интеграции. Обычно это Администратор. Поэтому рекомендуем выбирать значение «для всех».

3. Перезагрузить компьютер.

# Настройка MS Project 2010

Если при загрузке Project'а не появилось вкладки «Надстройки» с панелью «Адванта» на ней то:

- 1. зайти в меню «Файл» → «Параметры» → «Надстройки»;
- 2. проверить что значение Streamline Connection Addin находится в активных надстройках; если нет, то добавить его.

# Сервис для обеспечения работы таймера

Утилита для запуска сервиса - скачать

#### **Установка**

- 1. Скопировать содержимое архива в папку C:\SL Files\Scheduler\
- 2. Запустить командную строку от имени администратора.
- 3. Запустить из командной стройки файл C:\SL\_Files\Scheduler\a2schr.exe с ключом -i.

# Интервал срабатывания таймера

Таймер по умолчанию срабатывает раз в 600 секунд.

Если нужно установить другой интервал срабатывания таймера, запускайте программу из командной стройки с ключем -t

C:\SL Files\Scheduler\a2schr.exe -i -t N, где N - период срабатывания в секундах.

Удаление таймера производится через ключ - u. Также таймер можно удалить другими способами, известными администратору.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 03.12.2025 10:40

Для корректной работы всех компонентов системы, необходимо, чтобы сервис таймера подключался к системе по тому же внешнему адресу, по которому к системе подключаются пользователи. Для этого нужно в настройках Bindings (привязки, в настройках IIS) сайта указать тот внешний адрес системы, но без указания протокола и названия приложения. Например, если система открывается по адресу <a href="https://a2nta.ru/streamline">https://a2nta.ru/streamline</a>, то в настройках привязки нужно указать лишь a2nta.ru.

# Проверка работоспособности таймера

- 1. На сервере должна быть включена служба «Advanta Scheduler»
- 2. Системный лог таймера хранится в txt файле C:\SL\_Files\Scheduler\a2shcr.txt. При возникновении ошибок, они отображаются в нём.
- 3. Просмотреть журнал сработки таймера в разделе Администрирование

«А2» для старой версии интегратора

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/distribs?rev=1721036284

Last update: **15.07.2024 09:38** 

