Содержание

product:settings:system:protocol_change https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/protocol_change

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 05.11.2025 22:47

Перевод Системы с протокола http на протокол https

Если при разворачивании Системы ADVANTA использовался устаревший протокол http, рекомендуется перевести Систему на использование протокола https, т.к. раздел Системы с диаграммой Ганта доступен только при работе Системы через https.

Для перевода Системы на использование протокола https:

- 1. На веб-сервере перейти в конфигурационный файл client.config (путь: C:\inetpub\wwwroot\streamline).
- 2. В строке

```
<add key="WebPath" value="http://<адрес системы>/streamline"/>
```

заменить адрес Системы на https:□□<адрес системы>□streamline, изменения сохранить.

Если в файле client.config, в указанном пути изначально не было указано имя приложения (например, в указанной строке стоит значение «http:□□<адрес системы>»), то указывать имя приложения в измененном значении также не нужно (оставить https:□□<адрес системы>).

- 3. Далее необходимо открыть диспетчер служб IIS (Internet Information Services) и подключить верифицированный сертификат (либо создать самозаверенный).
- 4. После нужно выбрать сайт с Системой, в меню справа добавить в привязках тип https. В поле hostname прописать адрес Системы (<адрес системы>) с добавлением сертификата, сохранить.
- 5. Из привязок IIS (bindings) убрать обращение по протоколу http и работать с Системой только по протоколу https.

После перенастройки необходимо перезапустить пул с приложением и проверить решение.

Подробная информация об установке и настройке Системы находится на страницах:

- Установка и настройка системы на сервере с ОС Windows;
- Установка и настройка системы на сервере с ОС Linux.

Last update: 10.01.2025 product:settings:system:protocol_change https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/protocol_change

10:02

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/protocol_change

Last update: 10.01.2025 10:02



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 05.11.2025 22:47