

Содержание

Подготовка сервера базы данных	3
ВНИМАНИЕ!	5
Подготовка сервера приложения	7
Установка обязательных компонентов на сервер с IIS	8
Настройка Internet Information Services	8
Настройка системных файлов	9
Внимание!	10
Выбор языка интерфейса системы	12
Установка библиотек для работы с Microsoft SQL Server	13
Получение лицензии	13
Внимание!	13
Сервис для обеспечения работы таймера	13
Установка	13
Интервал срабатывания таймера	13
Проверка работоспособности таймера	14

Установка и настройка системы под Windows

Инструкция для размещения ADVANTA на сервере с ОС Windows и СУБД MS SQL Server

Перед началом настройки системы ознакомьтесь с актуальными [требованиями к программному обеспечению](#).

Описание установки системы основывается на том, что уже выполнены требования к программному обеспечению сервера базы данных и сервера приложения, а также имеется в наличии инсталляционный диск системы. Если систему планируется разносить на два сервера, то рекомендуем сначала выполнить настройку сервера базы данных, а затем сервера приложения.

Для начала работы создайте на сервере приложения папку SL_Files и распакуйте туда содержимое архива (инсталляционного диска), чтобы путь к содержанию папки был:
C:\SL_Files

На 64х-разрядных операционных системах следует использовать 64х-разрядный IIS (Internet Information Services) и 64х-разрядный .NET Framework.

Подготовка сервера базы данных

Для настройки сервера баз данных необходимо запустить *SQL Server Managment Studio* и выполнить следующие действия.

1. В окне «Обозреватель объектов» (*Object Explorer*) правой кнопкой мышки кликнуть на «Базы данных» (*Database*) → «Восстановить базу данных» (*Restore Database*).




Рисунок 3.1 – Параметры разворачивания бэкапа в MS SQL Server 2008 R2

1. В разделе «Общие» (*General*):

- В поле «В базу данных» (*To database*) ввести название создаваемой из бэкапа базы данных – streamline.
- В разделе «Источник для восстановления» (*Source for restore*) выбрать «Устройство» (*From device:*).
- Выбрать бэкап из папки C:\SL_Files\DB_Backup\.
- В окне «Восстанавливаемые резервные наборы данных» (*Select the backup sets to restore*) выбрать последнюю версию бэкапа (отметить галочкой).

2. В разделе «Параметры» (*Options*) (или «Файлы» (**Files**) для MS SQL Server 2016), в окне «Восстановить файлы базы данных как» (*Restore the database files as:*) в колонке «Восстановить как» (*Restore as*) нужно переписать названия для файлов данных и лога БД – для файла данных ввести название streamline.mdf, для файла лога streamline_log.lgf.

- Нажать на «ОК».




Рисунок 3.2 – Параметры разворачивания бэкапа в MS SQL Server 2008 R2

2. Создать учетную запись «advanta»:

- В окне «Обозреватель объектов» (*Object Explorer*) раскрыть «Безопасность» (*Security*), нажать правой кнопкой мышки на «Имена входа» (*Logins*) и выбрать «Создать имя входа» (*New Login*).
- В разделе «Общие» (*General*):
 - В поле «Имя входа» (*Login name*) ввести *advanta*.
 - Выставить опцию «Проверка подлинности SQL Server» (*SQL Server authentication*).
 - Убрать опцию «Требовать использование политики паролей» (*Enforce password policy*).
 - Ввести пароль учетной записи (введенный пароль затем понадобится указать на сервере приложения для доступа к базе данных).
 - Выставить используемый язык «Язык по умолчанию» (*Default language*) выбрав в выпадающем меню «Русский» (*Russian*).
- Нажать «ОК».

3. Открыть созданную учетную запись. Перейти на страницу «Сопоставление пользователей» (*User Mapping*):

- В окне «Пользователи, сопоставленные с этим именем входа» (*User mapped to this login*) в столбце «Схема» (*Map*) установить галочку напротив базы *streamline*.
- В окне «Членство в роли базы данных для: *streamline*» (*Database role membership for: streamline*) выставить права *db_owner*.

ВНИМАНИЕ!

Схема базы данных должна оставаться *dbo*! В противном случае структура

базы данных нарушается и последующее обновление системы будет невозможно.
db_owner – это права доступа пользователя на таблицу в базе данных, а не схема!

- Нажать «ОК».

4. Включить функцию интеграции со средой CLR, для чего выполнить следующие действия:
 - в окне Обозреватель объектов (*Object Explorer*) нажать правой кнопкой мыши на базе данных *streamline* и выбрать пункт «Создать запрос» (*New Query*);
 - выполнить следующий скрипт (на инсталляционном диске файл с текстом скрипта – *sp_configure.sql* расположен в папке *SL_Files\DB_Backup*):

```
sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'clr enabled', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
```

5. Выполнить скрипт исключения ошибок взаимоблокировки транзакций (на инсталляционном диске файл с текстом скрипта – *READ_COMMITTED_SNAPSHOT.sql* расположен в папке *SL_Files\DB_Backup*):

```
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM
sys.databases WHERE name= DB_NAME();
GO

DECLARE @cmd nvarchar(200)
SET @cmd = 'ALTER DATABASE ' + DB_NAME() + ' SET SINGLE_USER WITH
ROLLBACK IMMEDIATE;';
EXEC(@cmd);
GO

DECLARE @cmd nvarchar(200)
SET @cmd = 'ALTER DATABASE ' + DB_NAME() + ' SET
READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;';
EXEC(@cmd);
GO

DECLARE @cmd nvarchar(200)
SET @cmd = 'ALTER DATABASE ' + DB_NAME() + ' SET MULTI_USER;';
EXEC(@cmd);
GO

SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM
sys.databases WHERE name= DB_NAME();
```

6. Выполнить скрипт отключения опции принудительной работы по HTTPS:

```
UPDATE Core_Settings SET VALUE = 'False' WHERE Name = 'USE.SSL'
```

Скрипт работает только на SQL Server 2008 SP3 с версией 10.50.6000 и выше.

7. Если у вас SQL Server 2017 и выше, выполнить скрипт для корректной работы OLAP-кубов:

```
USE [название базы];
GO

DECLARE @clrName nvarchar(4000);
DECLARE @asmBin varbinary(MAX);

SELECT @clrName = clr_name FROM sys.assemblies WHERE name =
'StringUtilities'
SELECT @asmBin = content FROM sys.assembly_files WHERE name =
'StringUtilities'

DECLARE @hash varbinary(64);

SELECT @hash = HASHBYTES('SHA2_512', @asmBin);

EXEC sys.sp_add_trusted_assembly @hash = @hash, @description =
@clrName;
```

Выполнять скрипт из-под учётной записи с предопределенной ролью сервера sysadmin или с разрешением CONTROL SERVER.

Проверьте параметры MS SQL Server, чтобы были разрешены удалённые подключения для учётных записей SQL.

Если вы хотите работать с БД PostgreSQL, то для настройки БД перейдите на страницу [Настройка базы данных PostgreSQL](#).

Подготовка сервера приложения

Перед проведением работ на сервере приложения в каталоге `C:\inetpub\wwwroot` необходимо создать папку `streamline` и содержимое `C:\SL_Files\Context_bkp` поместить в созданную папку. Выполнение настройки сервера приложения состоит из нескольких процедур:

1. Установка обязательных компонентов на сервер с IIS.
2. Настройка Internet Information Services (IIS).

3. Редактирование системных файлов.
4. Получение лицензии.
5. Установка компонентов системы.

Рассмотрим эти процедуры более подробно.

Установка обязательных компонентов на сервер с IIS

В мастере настройки дополнительных ролей и компонентов нужно включить роль *«Разработка приложений»*, после чего включить следующие пункты:

- ASP;
- ASP .NET 3.5;
- ASP .NET 4.5.





Рисунок 3.3 – Настройка ролей и компонентов сервера с IIS

Настройка Internet Information Services

1. Открыть «Диспетчер служб IIS» (Internet Information Services (IIS) Manager). Далее в

разделе «Узлы» (Sites) раскрыть «Веб-узел по умолчанию» (Default web site) и нажать правой кнопкой мыши на папке `streamline`.

- В раскрывшемся меню нажать «Преобразовать в приложение» (Convert to application).
- В появившемся окне нажать «Ок».



- Перейти к разделу «Пулы приложений» (Application pools):
 - открыть «Основные настройки» (Basic Settings) пула приложений, содержащего приложение «streamline» и выполнить следующие действия:
 - в пункте «Версии среды .NET Framework» (.NET Framework version) выбрать значение .NET Framework 4.0.30319 ;
 - в пункте «Режим управляемого конвейера» (Managed Pipeline Mode) выбрать режим «Встроенный» (Integrated);
 - открыть «Дополнительные настройки» (Advanced Settings) пула приложений, содержащего приложение `streamline` и изменить параметр «Загрузить профиль пользователя» (Load User Profile) на «True».
- Добавление типа MIME (для Windows Server 2008 R2)
 - в Диспетчере IIS перейти на веб сайт, в котором находится приложение `streamline`
 - в просмотре возможностей перейдите в «типы MIME», в случае отсутствия расширения `.woff`:
 - добавьте новый тип: в поле «Расширение файла» введите `.woff`
 - в поле «Тип MIME» введите `font/x-woff`.

Настройка системных файлов

Редактирование файла `client.config`:

- Тег

```
<add name="db" providerName="System.Data.SqlClient"
```

```
connectionString="Data Source=DB_servername;Initial  
Catalog=streamline;User=advanta;Password=Type_your_password;Max Pool  
Size=500" />
```

Начиная с **версии 3.18** нужно внести правки ещё в два тега:

```
<add name="busDb" providerName="System.Data.SqlClient"  
connectionString="Data Source=DB_servername;Initial  
Catalog=streamline;User=advanta;Password=Type_your_password;Max Pool  
Size=500" />
```

```
<add name="dbCubes" providerName="System.Data.SqlClient"  
connectionString="Data Source=DB_servername;Initial  
Catalog=streamline;User=advanta;Password=Type_your_password;Max Pool  
Size=500" />
```

Значения:

- connectionString – строка подключения к базе данных.
- Data Source – название сервера базы данных
- Initial Catalog – название базы данных
- User – пользователь для базы данных
- Password – пароль пользователя
- sqlServerCacheDb – имя строки подключения для базы данных распределенного кэша.
- signalRDb – имя строки подключения к базе с которой работает SignalR (пуш-уведомления).

2. Тег

```
<add key="WebPath" value="https://servername/streamline"/>
```

параметр value – это ссылка, которая отображается в уведомлениях из системы, рассылаемых на почтовые ящики. Вместо слова *servername* впишите адрес вашего сервера.

Внимание!

Для системы Адванта, начиная с версии 3.04 необходимо настроить маршрутизацию таким образом, чтобы сервер мог подключиться к самому себе по внешнему адресу. Данное требование связано с изменениями в работе таймера, экспорте диаграммы Ганта и интеграцией с Office 365.

Пример: внешний адрес сервера `client.a2nta.ru`, сервер IIS должен корректно заходить по этому адресу. В файле конфигурации системы Адванта `client.config` необходимо указать корректный путь в параметре `WebPath`. Для приведенного выше примера:

```
<add key="WebPath" value="https://client.a2nta.ru" />
```

Для этого нужно в настройках Bindings (привязки, в настройках IIS) сайта указать

тот внешний адрес системы, но без указания протокола и названия приложения. Например, если система открывается по адресу <https://a2nta.ru/streamline>, то в настройках привязки нужно указать лишь `a2nta.ru`.

3. В теге

```
<register name="searchIndexDirectoryPath"
type="System.IO.DirectoryInfo, mscorlib">
  <constructor>
    <param name="path" value="C:\documents\search" />
  </constructor>
</register>
```

в параметре `value` прописывается путь к поисковому индексу системы на диске. Например `C:\SL_Files\Doc_Files\search`.

Рекомендуется поисковый индекс хранить на скоростной и не нагруженной другими задачами дисковой системе, например, на отдельном SSD-диске сервера.

4. В теге

```
<param name="documentsFolder" value="C:\documents\streamline"
type="string"></param>
```

в параметре `value` прописывается путь к документам на диске. Например `C:\SL_Files\Doc_Files\streamline`.

Документы хранятся в созданной вами папке, куда вы скопировали дистрибутив: `C:\SL_Files\Doc_Files\streamline`. Скопируйте содержимое папки с документами в вашу папку (или оставьте документы там, где они сейчас) и пропишите путь до хранения документов.

5. В теге

```
<add key="TimeZone" value="+5" />
```

в параметре `value` укажите часовой пояс, который должен отображаться в системе.

6. В разделе `<appSettings>` в теге

```
<add key="CubeCommandTimeout" value="30" />
```

в параметре `value` можно указать ограничение времени ожидания выполнения команд в подключении к OLAP-кубу (в секундах). Если параметр не указан в файле `client.config`, то он устанавливается в значение по умолчанию - 60 секунд.

После внесения изменений перенесите файл `client.config` в корневую папку системы (по умолчанию `c:\inetpub\wwwroot\streamline`)

Рекомендуется при разворачивании Системы использовать протокол `https`, вместо `http`, т.к. протокол `http` считается устаревшим.

Раздел Системы с диаграммой Ганта доступен только при работе Системы через `https`.

Информация о переводе Системы с протокола `http` на использование протокола `https` находится на отдельной [странице](#).

Выбор языка интерфейса системы

На данный момент доступно 4 языка на выбор:

- Русский (по-умолчанию)
- Английский (добавлен в версии 3.04.2348.32888-3ed5179)
- Чешский
- Украинский

Для выбора языка, отличного от русского, нужно:

1. Открыть на редактирование файл `globalization.config`.

Для версии системы, меньше 3.03.2166.x, настройка языка в файле `web.config`.

2. Найти строку:

```
<globalization culture="ru-RU" uiCulture="ru-Ru"
fileEncoding="windows-1251" requestEncoding="utf-8"
responseEncoding="utf-8" />
```

3. Изменить в ней значение параметра `uiCulture` на:
 - `uk-UA` , если нужен украинский язык интерфейса.
 - `cs-CZ` , если нужен чешский язык интерфейса.
 - `en` , если нужен английский язык интерфейса.

Для возврата к русскому языку нужно установить значение `ru-Ru`.

Установка библиотек для работы с Microsoft SQL Server

На сервер приложений нужно установить следующие библиотеки: **Microsoft® System CLR Types for Microsoft® SQL Server® 2016**.

Все вышеперечисленные компоненты можно найти на инсталляционном диске с системой в папке <..\Tools\SQL_Library\>

Получение лицензии

1. Запустить файл `C:\SL_Files\License\SL.Protect.ClientInfo.exe`
2. Выслать созданный файл `sl.dat` специалисту сервиса технической поддержки компании «Аванта-Груп».
3. Полученный в ответ файл `sl.lic` поместить в папку `C:\inetpub\wwwroot\streamline`.

Внимание!

Лицензия привязывается к процессору, жестким дискам и операционной системе. При изменении количества ядер, размера\количества логических дисков, версии операционной системы необходимо генерировать новый `_sl.dat` и новую лицензию. Вышлите файл `sl.dat` с новой конфигурацией специалисту сервиса технической поддержки компании «Аванта-Груп».

Сервис для обеспечения работы таймера

Утилита для запуска сервиса - [скачать](#)

Установка

1. Скопировать содержимое архива в папку `C:\SL_Files\Scheduler\`
2. Запустить командную строку от имени администратора.
3. Запустить из командной строки файл `C:\SL_Files\Scheduler\aschr.exe` с ключом `-i`.

Интервал срабатывания таймера

Таймер по умолчанию срабатывает раз в 600 секунд.

Если нужно установить другой интервал срабатывания таймера, запускайте программу из командной строки с ключем `-t`

`C:\SL_Files\Scheduler\aschr.exe -i -t N`, где `N` - период срабатывания в секундах.

Удаление таймера производится через ключ `-u`. Также таймер можно удалить другими

способами, известными администратору.

Для корректной работы всех компонентов системы, необходимо, чтобы сервис таймера подключался к системе по тому же внешнему адресу, по которому к системе подключаются пользователи. Для этого нужно в настройках Bindings (привязки, в настройках IIS) сайта указать тот внешний адрес системы, но без указания протокола и названия приложения. Например, если система открывается по адресу <https://a2nta.ru/streamline>, то в настройках привязки нужно указать лишь `a2nta.ru`.

Проверка работоспособности таймера

1. На сервере должна быть включена служба «Advanta Scheduler»
2. Системный лог таймера хранится в txt файле `C:\SL_Files\Scheduler\a2shcr.txt`.
При возникновении ошибок, они отображаются в нём.
3. Просмотреть [журнал сработки таймера](#) в разделе Администрирование

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/install?rev=1736490657>

Last update: **10.01.2025 06:30**

